


ODF解析から逆極点値を得る


2025/12/20
HelperTex Office

Standard ODF 解析結果の逆極点ファイル ODF16


InverseDisp2で読み込む




N d 方向の 36 Box が表示される。方位は選択可能



StandardODFExportImportでファイルを退避してあれば、そのホルダにファイル作成



Full出力



ホルダが別であれば、多重書きで比較できます。

hkl, Inverse% ↓
1[001], 1.317 ↓
3[116], 1.763 ↓
6[114], 3.395 ↓
10[113], 5.864 ↓
15[112], 5.036 ↓
21[335], 1.629 ↓
28[334], 0.11 ↓
36[111], -0.04 ↓
35[344], 0.263 ↓
34[233], 0.214 ↓
33[122], 0.047 ↓
32[133], 0.593 ↓
31[144], 2.072 ↓
30[166], 3.708 ↓
29[011], 4.697 ↓
22[034], 4.078 ↓
16[035], 3.297 ↓
11[012], 2.837 ↓
7[013], 2.59 ↓
4[014], 2.268 ↓
2[016], 1.796 ↓
5[128], 2.507 ↓
9[239], 4.801 ↓
14[236], 5.807 ↓
20[235], 3.234 ↓
2627[234], 0.956 ↓
25[368], 2.234 ↓
24[134], 3.177 ↓
23[168], 3.797 ↓
17[1610], 4.049 ↓
12[136], 3.993 ↓
8[139], 3.436 ↓
13[124], 5.348 ↓
19[3610], 4.437 ↓
18[135], 4.674 ↓

